ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	Я							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10	0	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6
20	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3
30	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4	3.9	4.5	5.2
40	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.7	4.2	4.8	5.5	6.3	7.3

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	R							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10		0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
20			0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8
30			0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.5	4.0
40				0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.5	3.9	4.5	5.1

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях.

152 mm CΓ 2C19 (152 mm Γ 2A65)

ОФ-25 Заряд Полный Высота ОП 0 м

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	Я							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
20	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.7	3.2
30	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7	4.3	5.0
40	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	3.0	3.4	3.9	4.5	5.1	6.0	7.0

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	Я							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10		0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4
20			0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6
30			0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3	3.7
40				0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.6	4.2	4.8

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Превышение							У	ГЛЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	АНИ	R						
цели, м	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120
50			13	11	7	6	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0
100				24	15	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2
150				40	26	19	15	12	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3
200					40	27	21	17	14	12	10	9	8	7	6	6	5	4	4
250					54	36	27	22	18	15	13	12	10	9	8	7	6	6	5

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы прицеливания и поправки в тысячных.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Понижение							У	ГЛЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	АНИ	R						
цели, м	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120
50	25	14	12	9	6	6	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
100	38	28	22	16	13	11	9	7	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2
150	52	39	29	22	18	15	13	11	9	8	7	6	6	5	4	4	4	3	3

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы прицеливания и поправки в тысячных.

152 mm CΓ 2C19 (152 mm Γ 2A65)

ОФ-45 Заряд Полный Высота ОП 0 м

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	RI							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4
20	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7
30	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	10	12
40	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	10	12	14	17

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	S A H V	R							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
20			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6
30			0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9
40				1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.

152 mm CΓ 2C19 (152 mm Γ 2A65)

ОФ-25 Заряд Полный Высота ОП 0 м

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Углы										УΓЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	Я							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
20	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7
30	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	10	11
40	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	Я							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
20			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6
30			0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
40				1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	10	11

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ

Углы										УΓЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	R							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6
20	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12
30	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	16	19
40	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18	22	27

Примечания: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.

Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ

Углы										УГЈ	ΠЫ	ПР	ИЦЕ	ЛИВ	AHV	RI							
места цели	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
10		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5
20			0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	9	10
30			0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	12	15
40				1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	19

Примечания: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных.